

## Настройка базы

1. Устанавливаем базу на штатив.

2. Базу с помощью кнопок на панели управления переводим в режим статика.

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопки Р (питание) и F одновременно до тех пор, пока не начнут мигать все шесть индикаторов и не прозвучит звуковой сигнал, после чего отпустите эти кнопки

После того, как кнопки Р (питание) и F будут отпущены, индикатор СТА (левый верхний индикатор) будет светиться красным цветом. Далее необходимо одинарными нажатиями клавиши F, выбрать режим работы приемника – «Статика».

3. Начинает запись данных. Запись статики производится во внутреннюю память приёмника. Чтобы сохранить данные съемки на ПК, нужно подключить приемник через USB кабель к компьютеру. Приемник откроется как внешний жесткий диск.

## Настройка ровера

1. Ровер с помощью кнопок на панели управления переводим в режим ровера с внешним модемом.

2. В выключенном состоянии подключаем через USB кабель к приемнику.

Открываем ПО Instar. В нижней части окна будет написано, что установлено USB с приемником с s/n....

3. Заходим в верхнее правое меню «Установка параметров/ParameterSetting» В открывшемся меню в пункте «Запись данных/ Rawdata / Запись сырых данных» ставим галочку.

4. Отключаем приемник от ПК.

5. Устанавливаем приемник на вежу или штатив.

6. Включаем.

Перед началом съемки точек оставляем приемник на 10-15 минут для инициализации.

7. Запускаем SurvCe на контроллере.

Создаем новый проект. Заходим в меню «Ровер». Подключаемся к приемнику. Во вкладке РТК выбираем «Кабель или общее устройство». Запускаем ровер.

8. Начинаем съемку (не забываем в настройках съемки отключить «сохранять только фикс. значения»).

Съемку производится в меню «Съемка» - «Сохранить точки» - Средний GPS.

На каждой точке делаем 60 считываний.

## **Работа с файлами**

В памяти контроллера будет файл с именем проекта, но расширением .RW5.

Этот файл содержит временные маркеры, его необходимо сохранить на компьютере.

В Instar в Rinex конвертируете файлы сырых данных .sth с приемников.

По «инструкции к ПО SouthRinexPointMaker» из этих файлов нужно сделать rinex для обработки кинематики в программе RinexPointMaket для последующей обработки.